

Android (平板)

雲科大電子信箱設定教學



資訊中心



1. 點選【郵件】



2. 點選【其他(POP3/IMAP)】



3. 在【新增帳號】中：

- (1) 第一欄位輸入您的【電子信箱位址】
- (2) 第二欄位輸入您的【電子信箱密碼】
- (3) 輸入完成後，點選【下一步】

內送伺服器設定

通訊協定
POP

電子郵件地址
(1) [redacted]@yuntech.edu.tw

使用者名稱
(2) u9 [redacted]

密碼
(3) [redacted]

POP 伺服器
(4) webmail.yuntech.edu.tw

安全性類型
無

伺服器連接埠
110

(5) 下一步

上一步

11:04

4. 進入【POP】:

- (1) 【電子郵件位址】輸入您的電子信箱位址
- (2) 【使用者名稱】輸入您的電子信箱帳號
- (3) 【密碼】輸入您的電子信箱密碼
- (4) 【POP 伺服器】輸入【webmail.yuntech.edu.tw】
- (5) 輸入完成後，點選【下一步】



5. 進入【外寄伺服器設定】中：

- (1) 【使用者名稱】輸入您的電子信箱帳號
- (2) 【密碼】輸入您的電子信箱密碼
- (3) 【SMTP 伺服器】輸入【webmail.yuntech.edu.tw】
- (4) 輸入完後，點選【下一步】



6. 最後進入【新增帳號】中：

- (1) 【帳號名稱】輸入您的電子信箱位址
- (2) 【您的名字】輸入您的名字
- (3) 輸入完後，點選【結束設定】



7. 完成後，即自動進入信件匣，進行瀏覽信件或收發信件

※有關應用程式的圖、文，版權皆為各應用程式開發公司或機構所有。

常見詢答：

Q. 內送伺服器(POP3)與外寄伺服器(SMTP)為何？

A. 內送伺服器(POP3)：webmail.yuntech.edu.tw
外寄伺服器(SMTP)：webmail.yuntech.edu.tw

Q. 內送伺服器(POP3)與外寄伺服器(SMTP)連接埠為何？

A. 內送伺服器(POP3)：110
外寄伺服器(SMTP)：25